

Einrichtung der Remotedesktopverbindung Windows-Computer



Die Anleitung soll Sie bei der Einrichtung Ihrer Cloud-Verbindung auf Ihrem Windowsgerät unterstützen. Sollten bei der Einrichtung Probleme auftreten, können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

<u>Vorbereitung:</u> Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die PDF-Datei mit Ihren Zugangsdaten, die Sie von der IDT GmbH erhalten haben, zur Hand haben. Falls Sie diese Datei entweder noch nicht erhalten haben oder nicht mehr im Besitz davon sind, bitten wir Sie, uns kurz Bescheid zu geben. Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, senden wir Ihnen eine vollständige Liste Ihrer Zugangsdaten per E-Mail zu.

## **Einrichtung**

1. Klicken Sie links unten auf das Windows- Symbol, um das Windows-Startmenü zu öffnen.



2. Geben Sie über die Tastatur "mstsc" ein.

Pipeleo Pereteo Menoyet (Spr			THEORC
coope turne			
Team <sup>VOmmar</sup> Alle Apps Dokumente Einstellungen For	tos Mehr <del>v</del> …		
Höchste Übereinstimmung			
Theoretic Remotedesktopverbindung $ ightarrow$	<b>N</b>		
	Remotedesktopverbindung App		
	🖬 Ölfnen		
	Recent		
	No connect.rdp		
			_
P mstsq			
# e =			Ē. 📽 🤀 🔩

3. Öffnen Sie die vorgeschlagene App "Remotedesktopverbindung". Nachdem sich die App geöffnet hat, wählen Sie "Optionen einblenden" aus.

nemotede	esktopverbindung	-		×
	Remotedesktop <b>Verbindung</b>			
<u>C</u> omputer: Benutzemame Das Feld für de vollständigen M	Beispiel: computer.fabrikam. : Nicht angegeben en Computemamen ist leer. Gr Namen eines Remotecompute	com 🗸		
Optionen	einblenden	Verbinden	<u>H</u> it	fe

4. Bitte geben Sie den Computernamen ein, der in Ihrer Zugangsdaten-Datei zu finden ist. Der Computername folgt dem Schema SVXXXX, wobei die X durch Zahlen ersetzt werden. Geben Sie einen Benutzernamen aus der Zugangsdaten-Datei in das Feld "Benutzername" ein. Wenn Sie mehrere Benutzer haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den richtigen Benutzer auswählen. Die Benutzernamen sind nach dem Schema "theorg\AA.XXXXX.1" aufgebaut. Setzen Sie anschließend ein Häkchen bei "Speichern der Anmeldeinformationen zulassen". Klicken Sie auf die Lasche "Erweitert".



5. Öffnen Sie die "Einstellungen...".



6. Bei den Verbindungseinstellungen setzen Sie den Punkt bei "Diese Einstellungen für Gatewayserver verwenden:" und geben bei Servername "apollon.serverallee.de" ein. Setzen Sie zum Schluss noch den Haken bei "Eigene Remotedesktop-Gatewayanmeldeinformationen für Remotecomputer verwenden" und bestätigen Sie mit OK.

Nemotedesktop-Gatewayservereinstellungen	×
Remotedesktop Verbindung	
Verbindungseinstellungen	
O Remotedesktop-Gatewayservereinstellungen automatisch ermitteln	
1. O Diese Einstellungen für Remotedesktop-Gatewayserver verwenden:	
2. Servername: apollon.serverallee.de	
Anmeldemethode: Auswahl später durchführen 🗸	
Remotedesktop-Gatewayserver für lokale Adressen umgehen	
◯ Keinen Remotedesktop-Gatewayserver verwenden	
Anmeldeeinstellungen	
Benutzemame: Nicht angegeben	
Wenn Sie eine Verbindung mit dem Remotedesktop-Gatewayserver herstellen, werden Sie zur Eingabe von Anmeldeinformationen aufgefordert.	
3. Eigene Remotedesktop-Gatewayanmeldeinformationen für Remotecomputer verwenden	
OK Abbrech	en

7. Wechseln Sie dann auf den Reiter < Allgemein>.



8. Klicken Sie auf "Speichern unter …" und wählen Sie den Desktop aus Zusätzlich können Sie auch noch einen Namen für die Verknüpfung erstellen, beispielsweise "THEORG Cloud Server". Dann können Sie auf den Button "Verbinden" klicken.

둸 Remot	edesktopverbin	dung	-		×
<b>N</b>	Remote <b>Verbin</b>	desktop <b>dung</b>			
Allgemein	Anzeige Loka	le Ressourcen Lei	stung Erweiter	t	
Anmeldee	einstellungen				
	Geben Sie der	Namen des Remot	ecomputers ein.		
	Computer:	Computername		~	
	Benutzername	Benutzername			
	Beim Hersteller Anmeldeinform	n der Verbindung we ationen aufgefordert	rden Sie zum Eir	ngeben va	n
	Speichem of	der Anmeldeinformat	ionen zulassen		
Verbindu	ngseinstellungen				
	Speichern Sie oder öffnen Sie	die aktuellen Einstel e eine gespeicherte	lungen in einer F Verbindung.	DP-Datei	
	Speichen	Speichem	unter	ffnen	
_					
Optior	nen ausblen		Verbinden	Hit	e

9. Nach dem Klick auf "Verbinden" öffnet sich dieses Fenster. Dort setzen Sie den Haken bei "Nicht erneut nach Verbindungen mit diesem Computer fragen". Fahren Sie dann fort mit dem Button "Verbinden".



10. Es öffnet sich ein Fenster, in dem das Passwort abfragt wird. Dort geben Sie das von uns übermittelte Passwort ein. Am besten setzen Sie den Haken bei "Anmeldedaten speichern", um das Passwort nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen. Dann bestätigen Sie mit "OK". Nach kurzer Ladezeit sollten Sie mit Ihrem Server verbunden werden.

Windows-Sicherheit	×
Anmeldeinformationen ein	geben
Diese Anmeldeinformationen werden v folgenden Computern eine Verbindung 1 applion serverallee de (Remotedeskto	erwendet, um mit den herzustellen: p-Gatewayserver)
2. (Remotecomputer)	
(Remote computer) theorg	
<ul> <li>kepolonserveralee.ve (kenotedesko</li> <li>(Remotecomputer)</li> <li>theorg\</li> <li>Kennwort</li> <li>Anmeldedaten speichern</li> </ul>	

## Zusätzliche Einstellungen

Um Peripherie (Scanner, ...) auch auf einem Cloud-Server nutzen zu können, ist es nötig, zusätzliche Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie auf den Reiter "Lokale Ressourcen".

<u>_</u> }	Verbi	ndur	ng				
Allgemein	Anzeige Lok	ale Res	sourcen	Leistung	Erweiter	t	
Anmelde	einstellungen						
	Geben Sie de	en Name	en des Re	motecomp	uters ein.		
	Computer:	Co	mputerna	me		`	-
	Benutzernam	e: Be	nutzemar	ne			_
	Beim Herstell Anmeldeinfor	en der V mationer	'erbindun n aufgefo	g werden S rdert.	ie zum Ei	ngeben v	on
	Speicher	der An	meldeinfo	mationen a	ulassen		
Verbindu	ngseinstellunge	n					
	Speichern Si oder öffnen S	e die akt Sie eine g	uellen Ei gespeich	nstellungen erte Verbind	in einer f Jung.	RDP-Date	i.
	Speiche	m	Speich	em unter		Offnen	

Aktivieren Sie die Haken bei "Drucker" und "Zwischenablage" und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weitere…".

Nemotedesktopverbindung	—		×
Remotedesktop Verbindung			
Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Leistung	Erweiter	t	
Remoteaudioeinstellungen konfigurieren	n		
Tastatur Windows-Tastenkombinationen anwen Nur bei Vollbild anwenden	den:	~	
Beispiel: ALT+TAB			
Wählen Sie die Geräte und Ressourcer Remotesitzung verwendet werden solle	n aus, die i m.	n <mark>de</mark> r	
Drucker     Zwisch     Weitere	henablage		
<ul> <li>Optionen ausblenden</li> </ul>	erbinden	H	ilfe

Beim Klicken auf "Weitere" öffnet sich diese Schaltfläche. Wenn Sie eine Kassenschublade am Cloud-Server nutzen möchten, ist es wichtig einen Haken bei "Ports" zu setzen. Nutzen Sie einen Scanner für die maschinelle Rezepterfassung ist es wichtig, ein Laufwerk mit dem dementsprechenden Übergabeordner freizugeben. Sie können entweder alle Laufwerke durchreichen oder nur ein bestimmtes. Um alle durchzureichen, setzen Sie einfach den Haken bei "Laufwerke". Wenn Sie einzelne Laufwerke freigeben möchten, klicken Sie auf das Plus und setzen Sie anschließend den Haken beim richtigen Laufwerk.

Nemotedesktopverbindung	×
Remotedesktop Verbindung	
Lokale Geräte und Ressourcen	_
Wählen Sie die Geräte und Ressourcen auf diesem Computer aus, die Sie in der Remotesitzung verwenden möchten.	
Smartcards oder Windows Hello for Business	7
WebAuthn (Windows Hello oder Sicherheitsschlüssel)	
Ports	
Speicherort	
H U Videoaufnahmegerate     □    Weiters unterstützten Plans Remain Plans Casilite     □     □     □     Weiters unterstützten Plans Remain Plans Casilite     □	
Weitere unterstutzte Plug & Play-Gerate	
OK Abbrech	en



SOVDWAER Gesellschaft für EDV-Lösungen mbH Franckstraße 5 71636 Ludwigsburg Telefon 07141/93733-0 Telefax 07141/93733-99 info@sovdwaer.de www.sovdwaer.de