

Laufwerke umleiten in eine Remotedesktopverbindung



Um in THEORG Funktionen wie Exportieren, Abrechnen oder Scannen nutzen zu können, kann es erforderlich sein, die lokalen Laufwerke auf den Terminalserver umzuleiten. In der folgenden Anleitung werden die erforderlichen Schritte zum umleiten der Laufwerke beschrieben.

1. Öffnen Sie die Remotedesktopverbindung auf dem lokalen Computer, indem Sie die Verknüpfung auswählen und mit einem Rechtsklick auf "Bearbeiten" klicken.



2. Wählen Sie im Fenster die Registerkarte "Lokale Ressourcen" aus.



3. Klicken Sie im Abschnitt "Lokale Geräte und Ressourcen" auf die Schaltfläche "Weitere".

| Nemote | desktop | verbindung | | _ | | \times |
|--------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------|----------|
| N | Rem Ver | otedesktop b indung | | | | |
| Allgemein | Anzeige | Lokale Ressourcen | Leistung | Erweitert | | |
| Remoteau | idio Remote Eins | eaudioeinstellungen ko tellungen | onfigurieren | | | |
| - Tastatur - | len: | × | | | | |
| Lokale Ge | vräte und I Wähler Remote | Ressourcen n Sie die Geräte und R esitzung verwendet we oker /eitere | lessourcen erden soller <mark>v Zwisch</mark> | aus, die ir 1. enablage | n der | |
| Optioner | n ausblen | den | Ver | binden | Hi | fe |

4. Wählen Sie die lokalen Laufwerke aus, die Sie freigeben möchten. Sie können einzelne Laufwerke oder alle Laufwerke auswählen. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster "Lokale Ressourcen" zu schließen.

| nemotedesktopverbindung | × |
|--|-----|
| Remotedesktop Verbindung | |
| Lokale Geräte und Ressourcen | |
| Wählen Sie die Geräte und Ressourcen auf diesem Computer aus, die Sie in der Remotesitzung verwenden möchten. | |
| 1. Laufwerke Lokaler Datenträger (C.) Lokaler Datenträger (D:) DVD-RW-Laufwerk (F:) | |
| Laufwerke, die später angeschlossen werden Videoaufnahmegeräte | |
| 2. OK Abbred | nen |

5. Wechseln Sie vom Reiter "Lokale Ressourcen" in den Reiter "Allgemein" und klicken Sie dort auf "Speichern".

| log Remotedesktopverbindung | - | | × | Remotedesktopverbindung — 🗆 > |
|---|--|-------|----|--|
| Remotedesktop Verbindung | | | | Remotedesktop Verbindung |
| Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Leistu Remoteaudio Remoteaudioeinstellungen konfigurie Einstellungen | ng Erweitert eren | | | Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Leistung Erweitert Anmeldeeinstellungen Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein. Computer: |
| Tastatur Windows-Tastenkombinationen anw Nur bei Vollbild anwenden Beispiel: ALT+TAB | enden: | ~ | | Benutzemame: Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Terminaldienstegateway-Server werden gespeicherte Anmeldeinformationen verwendet. Sie können diese Anmeldeinformationen <u>bearbeiten</u> oder <u>löschen</u> . |
| Lokale Geräte und Ressourcen Wählen Sie die Geräte und Ressour Remotesitzung verwendet werden si Drucker Zw Weitere | cen aus, die in Illen. schenablage | n der | | Verbindungseinstellungen Speichem Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei, roder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung. Speichem Speichem unter Offnen |
| Optionen ausblenden | Verbinden | Hit | fe | Optionen ausblenden Hiffe |

Sobald Sie sich auf Ihrem Server angemeldet haben, werden die umgeleiteten Laufwerke im Windows Explorer des Terminalservers angezeigt. Der Name des umgeleiteten Laufwerkes wird dann beispielsweise so angezeigt: "C auf Praxis-PC".



SOVDWAER Gesellschaft für EDV-Lösungen mbH Franckstraße 5 71636 Ludwigsburg Telefon 07141/93733-0 Telefax 07141/93733-99 info@sovdwaer.de www.sovdwaer.de