

## Einrichtung der Remotedesktopverbindung auf einem Mac

SOVDWAER Gesellschaft für EDV-Lösungen mbH Franckstraße 5 71636 Ludwigsburg Zentrale 07141/93733-0 Hotline 07141/93733-33 hosting@theorg.de www.sovdwaer.de



Wir gehen davon aus, dass der Einsatzzweck dieser Anleitung bereits vorab geklärt wurde.

1. Öffnen Sie den App Store und geben Sie "Microsoft Remote Desktop" in die Suche ein.



2. Klicken Sie auf "Microsoft Remote Desktop 10".





3. Installieren und öffnen Sie die Anwendung.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Add PC" oder auf das "+" links oben und dann auf "Add PC".





5. Geben Sie den Computernamen des Hauptrechners ein, in diesem Beispiel ist der Name "Private-Cloud". Alternativ können sie auch die IP-Adresse des Hauptrechners eingeben. Klicken Sie in das Feld hinter "User account" und wählen Sie "Add User". Tragen Sie in das Feld "Username" "Theorg-Benutzer-XX" sowie das Passwort ein (die Zugangsdaten wurden Ihnen von uns übermittelt oder sind bereits bekannt).

^		
	PC name:	Private-Cloud
	User account:	Theorg-Benutzer-XX
	General	Display Devices & Audio Folders
	Friendly name:	Optional
	Group:	Saved PCs
	Gateway:	No gateway
		✓ Bypass for local addresses
		Reconnect if the connection is dropped
		Connect to an admin session

6. Falls Sie einen Drucker verwenden möchten, klicken Sie auf die Registerkarte "Devices & Audio" und setzen Sie den Haken bei "Printers".

•		Microsof	t Remote Desktop		
::: 🔳 🛠	F ~ + ~ [	PCs	Workspaces	Q Search	
A	dd PC				
	PC name:	Private-Cl	oud		
	User account:	Theorg-E	enutzer-XX		
	General	Display	Devices & Audio	Folders	
	Play sound:	Smart c Clipboa Microph Camera	ards rd ione s omputer	9	
			Car	icel Add	



- 7. Klicken Sie auf "Add" und anschließend per Doppelklick auf die Schaltfläche mit Ihrem Computernamen.

8. Beim ersten Öffnen der RDP-Verbindung erscheint ein neues Fenster. Klicken Sie auf "Show Certificate".

You are connecting to the RDP host "Private-Cloud". The certificate couldn't be verified back to a root certificate. Your connection may not be secure. Do you want to continue?					



9. Das Fenster vergrößert sich nun. Setzen Sie den Haken bei "Always trust", um das Fenster nur beim ersten Verbinden angezeigt zu bekommen. Klicken Sie anschließend auf "Continue".

$\bullet \bullet \bullet$	
	You are connecting to the RDP host "Private-Cloud". The certificate couldn't be verified back to a root certificate. Your connection may not be secure. Do you want to continue?
Always trust	"Private-Cloud" when connecting to "Private-Cloud"
🛅 Private-C	Cloud
Certificate Root Dot Trust Details	Private-Cloud Self-signed root certificate Expires: Tuesday, 3. November 2020 at 14:17:15 Central European Standard Time ▲ This certificate has not been verified by a third party
	Hide Certificate Cancel Continue

10. Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie hier Ihre MAC-Login-Daten ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "Einstellungen aktualisieren". Daraufhin werden Sie auf Ihren Hauptrechner verbunden.

<b>Zertifikate.</b> Gib dein Passwort ein, um dies zu erlauben.			
Benutzername:	MAC- Benutzername		
Passwort:	MAC-Passwort		
	Abbrechen Einstellungen aktualisie	eren	

Diese Anleitung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Versionen von MacOS und der App "Microsoft Remote Desktop". Wir können die Korrektheit dieser Anleitung daher nicht garantieren.



Franckstraße 5 71636 Ludwigsburg www.sovdwaer.de

**SOVDWAER GmbH** Telefon 07141/93733-0 Telefax 07141/93733-99

